



Symptôme

Le mode communication ne fonctionne pas, je n'arrive pas à m'enregistrer.

Description du problème.

Certaines configuration de Windows ne reconnaisse pas automatiquement le driver du câble Tripy.

Résolution

Veuillez connecter le câble en direct sur une sortie USB de votre ordinateur (pas sur un HUB USB) et d'utiliser toujours la même sortie USB.

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez suivre la procédure ci-dessous :


- 1) Dézippez le fichier DriversTripyCable.ZIP dans le répertoire **C:\Programes\Tripy\Road Tracer\driver**.

ATTENTION SI **C:\Programes\Tripy\ Road Tracer\driver** n'exite pas cherchez un répertoire **c:\Programmes(x86)\Tripy\ Road Tracer\driver** .


P.S. : Le nom peut être sensiblement différent selon la version de votre Windows

- 2) Connectez le câble **USB** à votre ordinateur et attendre quelques secondes.

- 3) Lancez **DEMARRER -> Panneau de configuration**



4) Cliquez sur **Affichage Classique** en haut à gauche si la vue ci-dessous est activée.




6) Double-cliquez sur **Système**




7) Sélectionnez **Paramètres système avancés**




8) L'onglet **Matériel** et ensuite le bouton **Gestionnaire de périphériques**




9) Sélectionnez la ligne **Tripy Cable**




10) Appuyez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur **Mettre à jour le pilote logiciel...**



11) Sélectionnez : **Rechercher un pilote sur mon ordinateur**




11) Sélectionnez **Inclure les sous-dossiers** et cliquez sur **Parcourir**




Sélectionnez le chemin suivant **C:\Programes\Tripy\Road Tracer\driver** et cliquez sur **OK** puis **Suivant**.

ATTENTION SI **C:\Programes\Tripy\ Road Tracer\driver** n'exite pas cherchez un répertoire **c:\Programmes(x86)\Tripy\ Road Tracer\driver** .

P.S. : Le nom peut être sensiblement différent selon la version de votre Windows



Si l'écran suivant s'affiche, choisir **Installer ce pilote quand même**





Attendez quelques instants que la fenêtre suivante s'affiche

